



plak-/lijmvlak - niet afknippen =
линия соединения/склейки - не разрезать



ВНИМАНИЕ! Прежде чем начать работу с выкройкой, внимательно изучите информацию на этой странице!

Перед распечаткой всей инструкции распечатайте сначала **ТОЛЬКО ЭТУ СТРАНИЦУ**.

На ней измерьте линейкой контрольный квадрат. Его стороны должны быть длиной строго 10 см.

Если это не так, распечатайте страницу повторно, убедившись, что установлен реальный размер страницы (100 %) и формат бумаги выбран правильно – А4 (210 x 297 мм).

Если на распечатанной странице длина сторон контрольного квадрата составляет точно 10 см, то можно печатать все остальные страницы – **С ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ ПЕЧАТИ** (реальный размер, формат бумаги А4).

На одной из страниц с выкройкой также помещен контрольный квадрат. Перед тем как вы начнете склеивать части выкройки, прокон-

тролируйте еще раз длину сторон контрольного квадрата. Если его размеры строго 10 x 10 см, значит, параметры распечатанной выкройки будут правильными. Можно склеивать листы и вырезать выкройки.

Если вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными.



A10

9a



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

ВНИМАНИЕ! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, крайне важно сначала выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.


- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.
- Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего, некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях выкройки деталей потребуют подгонки по фигуре.
- Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) — на обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице. Можно измерить и выкройки, но **важно знать:** в выкройке, как правило, уже включены различные прибавки на свободное облегание, в зависимости от модели.
- Если ваш рост значительно отличается от данного в таблице в большую или меньшую сторону, вам необходимо внести изменения в выкройку — удлинить или укоротить детали соответственно.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Проводить измерения фигуры следует в нижнем белье. Следите, чтобы сантиметровая лента при измерении не утягивала тело, она должна свободно облегать фигуру.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

- Рост**
Измеряется от макушки до пола.
- Обхват талии**
Измеряется вокруг самого узкого участка в области талии, чуть выше пупка.
- Обхват груди**
Измеряется вокруг грудной клетки по самым выступающим точкам. Следите, чтобы сантиметровая лента располагалась горизонтально.
- Обхват бедер**
Измеряется по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц. Сантиметровая лента должна располагаться горизонтально.
- Длина спины до талии**
Измеряется от седьмого шейного позвонка до повязанной на талии ленты.
- Обхват руки (плеча)**
Сантиметровая лента проходит вокруг самой широкой части руки.
- Длина рукава от горловины**
Измеряется от горловины посередине плечевого ската, затем по согнутой в локте руке до точки на 1 см ниже запястья.
- Высота сидения**
Сядьте прямо на плоский стул. Измеряется вертикальное расстояние от линии талии сбоку до сидения.
- ВНИМАНИЕ!** Сантиметровая лента не должна огибать выпуклость бедра! Для данного измерения **лучше использовать линейку**.
- СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ НЕ ВХОДЯТ В ТАБЛИЦУ, НО ОНИ ТАКЖЕ ВАЖНЫ.**
- Длина ноги (по внутренней поверхности)**
Измеряется от паховой области по внутренней стороне ноги до пола.
- Обхват бедра**
Измеряется вокруг ноги — в самой широкой области бедра.
- Длина плечевого изделия**
Измеряется от седьмого шейного позвонка посередине спины до предполагаемого низа изделия в готовом виде.
- Длина поясного изделия**
Измеряется от нижнего края ленты на талии до предполагаемого низа изделия в готовом виде.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

УЛУЧШЕННЫЕ ВЫКРОЙКИ!

Они оптимизированы для улучшения посадки изделий на фигуре и теперь больше соответствуют параметрам в таблице размеров. Сама таблица осталась безизменений.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН РОСТОМ 172 СМ, РАЗМЕР ЧАШКИ БЮСТГАЛЬТЕРА – С

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	XXXL
Обхват груди	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Обхват талии	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Обхват бедер	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Длина спины до талии	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Обхват руки (плеча)	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Длина рукава от горловины	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Высота сидения	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

A10


Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode. Ничто из этого документа или выкройки не может быть сохранено в электронном виде, опубликовано либо воспроизведено любым другим способом, полностью или частично, без письменного разрешения издательства.
© 2020. Издательский дом «Бурда». Перевод с голландского. 2020

B10

9b



КАК ПЕРЕСНЯТЬ ВЫКРОЙКИ



52
50
48
46
44
42
40
38

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся выкройки к ней. Все детали одной модели имеют один цвет.

Как различать выкройки на листе
Номера выкроек на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Копирование деталей

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу для выкроек (кальку) поверх листа с выкройками и скопируйте выкройки по контуру. Перенесите все символы, метки, внутренние линии и надписи на выкройки. Красная линия между двумя метками означает, что в этом месте должен быть сгиб или складка. Некоторые детали, например обтачки, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе выкроек дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.




Линии соединения частей выкроек

Некоторые крупные детали на листе выкроек разделены на части. После копирования их нужно склеить по указанным линиям, совмещая одноименные контрольные метки.



Линии разрезов

Некоторые детали нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани (если в модели предусмотрены кокетки, рельефы, отделочные швы и т. п.). Если даются несколько вариантов длины моделей, следует определить длину выбранной модели и подрезать выкройки деталей по указанным линиям.



Начертить детали в виде прямоугольников

Простые прямоугольные детали, например листочка кармана или пояс, не даются на листе выкроек. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба обозначена пунктиром.



СКОЛЬКО НУЖНО МАТЕРИАЛА?

Расход материала указан на плане раскладки выкроек в описании к модели.

● В описаниях план раскладки дается для материалов шириной 140 см. Если ваш материал имеет другую ширину, следует продумать, сколько материала понадобится в вашем случае. Можно разложить выкройки на столе, обозначив ширину предполагаемого материала, чтобы примерно понять, как оптимально сделать раскладку и какое количество материала необходимо.


● Если материал имеет крупный рисунок, рисунок в клетку или полоску (требующий подгонки), ткани потребуются больше, поскольку детали раскладываются с учетом расположения швов, так чтобы рисунок красиво смотрелся в готовом изделии;

● **принт/монорапорт** — это один крупный рисунок на материале;

● **важно:** хлопковые и льняные материалы дают усадку после стирки; необходимо выстирать, высушить и тщательно отутюжить ткань перед раскроем.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫКРОЕК НА МАТЕРИАЛЕ

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса и/или рисунок ткани.



Детали следует выкраивать в направлении нитей основы (на трикотажных полотнах — в направлении петельных столбиков). Линия направления нитей основы всегда указана на выкройках. Следите, чтобы эта линия шла параллельно кромке материалов.

Важно! Смотрите план раскладки: некоторые детали нужно выкроить несколько раз.

РАСКРОЙ ДЕТАЛЕЙ ИЗ МАТЕРИАЛА

Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Раскладка материала в сгиб

Сложите материал пополам лицевой стороной внутрь, соединив кромки друг с другом.

Раскладка материала в разворот

Разложите материал лицевой стороной вверх. Выкраивать правую и левую детали изделия нужно в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, располагая кромки встык или перегибая материал на необходимую ширину. Сгибы получаются с двух сторон.



Важно! Редакция журнала не может нести ответственность за возможные ошибки в расчете количества материала или его выбор. Чтобы избежать проблем, сначала следует выполнить макет модели из недорогого материала, напоминающего по свойствам материал изделия, затем выполнить примерку на фигуре, откорректировать посадку, размер и местоположение отделочных деталей и т. д., и после этого выкраивать изделие из основного материала.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБ

Выкройки деталей изделия не содержат припуски на швы!

Поэтому при раскрое к срезам необходимо добавить припуски:

- 1 см — к фигурным (дугообразным) срезам деталей и срезам обтачек;
- 1 см — припуск на шов в нижней части проймы, который у плечевого среза увеличивается до 3 см.
- 2 см — по окату рукава;
- 2 см — для остальных швов;
- 3-6 см на подгиб низа;
- 1 см — по периметру прямоугольных деталей.

B10

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode. Ничто из этого документа или выкройки не может быть сохранено в электронном виде, опубликовано либо воспроизведено любым другим способом, полностью или частично, без письменного разрешения издательства.

© 2020. Издательский дом «Бурда». Перевод с голландского. 2020

C10


9с






КРОМКА ДЛЯ ШВОВ

Срезы горловины, проймы и плечевые срезы деталей из эластичных материалов не должны растягиваться. Поэтому для укрепления этих срезов используется специальная узкая клеевая лента — кромка для швов. Горячим утюгом приклеить кромку клеевой стороной к изнаночной стороне детали вдоль или поверх линии указанного среза.




НАДСЕЧКА ПРИПУСКОВ ВДОЛЬ ШВОВ

Надсечь припуски указанного шва в нескольких местах, не доходя до строчки 2 мм.



НАДСЕЧКИ В УГЛАХ

Надсечь припуски указанных швов в углу по биссектрисе угла, не доходя до строчки 2 мм.



СКЛАДКИ


Перенести линии складок с выкройки на деталь с помощью копировальных стежков. Расположить деталь лицевой стороной вверх. Заложить складку в направлении, указанном стрелкой, перегибая материал по намеченным линиям. Заколоть складку булавками.




Наметать припуск складки по соответствующему срезу детали. Аналогично заложить другие складки.

ПОТАЙНАЯ ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ


Стачать срезы деталей изделия до метки, определяющей длину застежки.




Открыть застежку-молнию. Наложить одну часть застежки-молнии внешней стороной вниз на лицевую сторону припуска шва так, чтобы звенья застежки-молнии располагались строго на линии шва, и приметать мелкими прямыми стежками. Закрывать застежку-молнию, чтобы проконтролировать, что обе части застежки-молнии находятся на одном уровне. Уровень верхнего конца другой части застежки-молнии можно отметить булавкой на соответствующем припуске застежки.




Наложить и приметать вторую часть застежки-молнии по аналогии с первой.




Открыть застежку-молнию. Сместить замок застежки до конца вниз. Установить специальную лапку для притачивания застежек-молний или однорозжковую лапку и расположить ее как можно ближе к звеньям застежки, отгибая их.



Притачать одну часть застежки-молнии сверху вниз, прокладывая строчку рядом с отогнутыми звеньями (т. е. по линии шва изделия). Притачать вторую часть застежки-молнии снизу вверх, также прокладывая строчку рядом с отогнутыми звеньями.




Закрывать застежку-молнию. Внизу с изнаночной стороны проложить несколько прочных поперечных стежков, ограничивающих длину застежки и закрепляющих звенья. Теперь можно подрезать (при необходимости) лишнюю длину застежки-молнии. Настроить ленты застежки-молнии по припускам шва (не обязательно).




ЗАСТЕЖКА БРЮК С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ И ОТКОСКОМ

Подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк.



Стачать средние срезы передних частей брюк от застежки и не доходя до шаговых срезов ок. 3 см. Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону.




△ C10


9d

D10 ▷


Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия.



Перегнуть откосок вдоль посередине изнаночной стороной наружу и обтачать нижние срезы детали. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть откосок на лицевую сторону, выправить обтаченный край и заутюжить вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии.




Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, совмещая средние линии. Расправить края застежки, сметать или сколоть их.




Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки, прокладывая строчку на расстоянии 2 см от края застежки.


Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.




ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ




Сложить рукав вдоль посередине лицевой стороной внутрь, совмещая продольные срезы. Сколоть булавками, сметать, а затем стачать продольные срезы; шов разутюжить или заутюжить. Вывернуть рукав на лицевую сторону.



Вдоль верхнего участка оката рукава проложить одну или две параллельные строчки для последующего получения посадки по окату рукава.




Расположить изделие изнаночной стороной к себе, вложить в пройму подготовленный рукав, совместить линии швов, контрольные метки и со стороны рукава вколоть нижний участок оката рукава в пройму до контрольных меток. Стянуть верхний участок оката рукава строчками так, чтобы длина оката стала равной длине проймы.




Равномерно распределить посадку по окату рукава. Приколоть окат рукава в точке плечевого шва. Со стороны рукава вколоть верхний участок оката рукава в пройму. Вметать рукав в пройму (со стороны рукава) с посадкой в верхней части оката. Аккуратно сужать посадку по окату рукава так, чтобы передний край подмышки утюга заходил за линию шва на 1 см.

Втачать рукав в пройму (со стороны рукава), прокладывая строчку точно по линии шва, при этом надо следить за тем, чтобы на деталях не образовывались случайные складки или защипы (даже самые мелкие). Если ширина шва втачивания рукава была больше 1 см, подрезать шов до этой величины. Шов втачивания рукава на верхнем участке направить на рукав.


СБОРКИ



Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припускам указанных для соборивания деталей. Строчки соборивания прокладываются на 3 мм выше и ниже линии шва (но если на материале остаются следы от прокола иглой, то строчки прокладываются по припуску с расстоянием между ними 5–6 мм). Оставить длинные концы ниток в начале и конце строчек. Прервать строчки в местах пересечения линии сборки швами детали, чтобы швы не соборивать.



Вколоть булавку у одного конца участка сборки. Закрепить концы ниток за головку булавки. Соборить срезы или участки срезов до указанной длины; равномерно распределить сборки.



Сколоть булавками срезы соединяемых деталей, располагая булавки перпендикулярно соборенному срезу. Установить нормальное натяжение нити и длину стежка на швейной машине. Стачать срезы деталей, вынимая булавки по ходу движения иглы швейной машины. Удалить временные строчки соборивания и, при необходимости, приутюжить шов.

E10




21 ПЛАТЬЕ-РУБАШКА ...

Длина от талии по средней линии спинки 116 см.
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52	54
Основной материал, ширина 140 см						
Если вы используете ткань в клетку, приобретайте материал с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также можно взять с собой в магазин выкройки модели, чтобы правильно подобрать количество материала.						
2,20 м	2,25 м	2,85 м	2,95 м	3,05 м	3,15 м	3,25 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал (например, флизелин H 180), 13 пуговиц, отделочные нитки.



РАСКРОЙ:

- | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | перед | и внутренняя |
| 2 | спинка | 4 воротник – верхний и нижний |
| 3 | стойка воротника – внешняя | 5 рукав |


Важно! Объединить части выкроек 1 и 2 в цельные детали, соединяя знаки ○ ● детали 1 и ■ детали 2. Разрезать деталь 2 по указанной линии, чтобы получить кокетку спинки 2. Детали 3 и 4 выполнить в разворот.

ОСТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ВЫЧЕРТИТЬ ПРЯМО НА ТКАНИ:

- 7 – завязывающийся пояс (2 детали): длиной 82–84–85–87–89–91–93–96–99–102–105 см, шириной 8 см;
- 8 – клапан нагрудного кармана (2 детали): длиной 11,5–11,5–11,5–12–12–12–12–12,5–12,5–12,5 см, шириной 8 см;
- 9 – нагрудный карман (2 детали): длиной 13,5–13,5–13,5–14–14–14–14–14,5–14,5–14,5 см (длина включает припуск к верхнему краю кармана 2 см), шириной 11–11–11–11,5–11,5–11,5–11,5–12–12–12–12 см;
- 10 – клапан нижнего кармана (2 детали): длиной 16–16–16–17–17–17–17–18–18–18–18 см, шириной 10 см;
- 11 – нижний карман (2 детали): длиной 18–18–18–19–19–19–19–20–20–20–20 см (длина включает припуск к верхнему краю кармана 2 см), шириной 15,5–15,5–15,5–16,5–16,5–16,5–16,5–17,5–17,5–17,5–17,5 см;
- 12 – манжета рукава (2 детали): длиной 19,5–20,5–21,5–22,5–23,5–24,5–25,5–26,5–27,5–28,5–29,5 см, шириной 12 см;
- 13 – бейка застежки рукава (2 детали, выкроить в косом направлении нити основы): длиной 20 см, шириной 2 см.

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

- Разложить детали на ткани в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. После выкраивания деталей подрезать левую часть переда 1 по указанной на выкройке линии, оставляя припуск на шов.
- Продублировать прокладкой участки деталей, отмеченные серым цветом на плане раскладки, а также внутреннюю стойку 3 и нижний воротник 4.
- После стачивания деталей настрочить указанные швы одинарной строчкой, если не указано иное.



◀ E10 ПОШИВ:

Карманы

1. Обработать вытачки на перед 1.
2. Обработать накладные карманы (нагрудные 9 и нижние 11) и соединить их с изделием: заутюжить припуск к верхнему краю накладного кармана на изнаночную сторону и застрочить.

9f

F10 ▶



3. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на перед с лицевой стороны по разметке **A** (нагрудные карманы) и **B** (нижние карманы).

Клапаны карманов

4. Обработать клапаны нагрудных карманов **8** и клапаны нижних карманов **10**: сложить каждый клапан вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы. Подрезать излишки припусков, вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить края, заутюжить деталь вдоль посередине, сметать открыты срезы клапана. Проложить отделочную строчку по боковым и нижней сторонам клапана.

5. Притачать клапан над карманом, на расстоянии 1,2 см от него, с лицевой стороны переда, располагая клапан внешней стороной вниз, обработанными краями вверх. Подрезать шов притачивания до 6-7 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов притачивания.

Левая часть переда

6. Заутюжить продольный срез (1 см) припуска застежки левой части переда на изнаночную сторону и заметать. По линии внешнего края застежки отогнуть припуск застежки на лицевую сторону и обтачать нижний угол застежки. Отогнуть припуск застежки на изнаночную сторону, выправить обтачанный участок.

7. Заметать припуск застежки по всей длине. Настрочить внутренний продольный сгиб припуска застежки.

Потайная планка застежки правой части переда

8. Перенести **1-ю, 2-ю и 3-ю** линии сгибов цельнокроеной потайной планки застежки правой части переда с выкройки на деталь изделия.

9. Заутюжить планку по **3-й** линии изнаночной стороной внутрь и заметать. На полученной внутренней (потайной) планке обметать петли.

10. Заутюжить потайную планку по **1-й** линии сгиба изнаночной стороной внутрь и заметать.

11. Проложить сквозную машинную строчку по линии «STIKLIJN MODEL 21 DEEL 1»/**2-й** линии сгиба, соединяя все три слоя материала. Заутюжить внутреннюю планку с петлями в сторону внешнего края застежки по линии строчки/**2-й** линии сгиба.

12. Закрепить промежутки между петлями короткими незаметными с лицевой стороны закрепками.

Основные детали

13. Притачать кокетку спинки **2** к спинке **2**. Шов настрочить по кокетке.

14. Стачать плечевые срезы переда и спинки. Швы настрочить по спинке. Стачать боковые срезы изделия от пройм до шлиц.

Воротник со стойкой

15. Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы отлета и концов воротника. Подрезать излишки припусков шва обтачивания, вывернуть воротник, выправить обтачанные края. Проложить отделочную строчку по обтачанным краям воротника. Сметать нижние срезы **D** воротника.

16. Сложить внешнюю и внутреннюю стойки воротника **3** лицевыми сторонами внутрь, между ними расположить воротник и обтачать срезы стойки, втачивая воротник. Подрезать излишки припусков шва, вывернуть стойку изнаночными сторонами внутрь, выправить края.

17. Втачать (срезы **E**) внутреннюю стойку с изнаночной стороны изделия, надсечь припуски шва **E** в нескольких местах, шов заутюжить на стойку. Подогнуть срез внешней стойки на изнаночную сторону и настрочить сгиб в край, одновременно прокладывая отделочную строчку по краям стойки.

Застежка рукавов

18. Разрезать рукав **5** по линии застежки **F**.

19. Окантовать срезы застежки бейкой застежки рукава **13**: притачать бейку к срезам застежки с изнаночной стороны швом шириной 0,5 см, сводя ширину шва (только со стороны рукава) к минимуму и образуя угол у верхнего конца застежки.

20. Подогнуть срез внешней стороны бейки внутрь, обогнуть бейкой срезы застежки и настрочить внешний сгиб бейки в шов притачивания.

G10 ▷

9g



21. Перегнуть рукав по линии застежки лицевой стороной внутрь. Стачать с изнаночной стороны бейку на угол у верхнего конца застежки.

22. Заутюжить бейку на верхней (большей) стороне рукава на изнаночную сторону и наметать нижний конец бейки по срезу низа рукава.

23. Расположить рукав лицевой стороной вверх. Заложить и заметать складки по разметке.

Рукава

24. Обработать продольные швы рукавов.

25. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.

Манжеты рукавов

26. Притачать внутреннюю (продублированную прокладкой) сторону манжеты **12** с изнаночной стороны рукава, концы манжеты при этом должны выступать за края застежки рукава. Шов заутюжить на манжету. Заутюжить внутрь продольный срез внешней стороны манжеты и заметать.

27. Перегнуть манжету лицевой стороной внутрь, обтачать концы. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края, заутюжить манжету вдоль посередине. Настрочить сгиб внешней стороны манжеты в край по шву притачивания.

Завязывающийся пояс

28. Стачать части завязывающегося пояса **7** в цельную деталь. Сложить завязывающийся пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы, оставляя в середине небольшое отверстие для вывертывания, и срезы концов.

29. Вывернуть пояс. Выправить обтаченные края и углы. Подшить края отверстия. Проложить отделочную строчку по периметру пояса.

Завершение обработки

30. Обработать низ изделия и края шлиц швом вподгибку шириной 1 см.

31. Обметать петли. Пришить пуговицы.

32. Выполнить нитяные шлевки из отделочных ниток в области линии талии. Продеть пояс в шлевки.

СЛОВАРЬ

AANSLUITLIJN = линия соединения
AFKNIPLIJN BOVENZAK = линия отреза, подкладка кармана
AFKNIPLIJN MODEL = линия отреза, мод. х
AFKNIPLIJN RECHTS = линия отреза, правая деталь
AFKNIPLIJN ZAKINGANG = линия отреза, вход в карман
ARMSGAT ACHTER = задний участок среза проймы
ARMSGAT VOOR = передний участок среза проймы
BELEGLIJN = линия/срез обтачки, подборта
Beleg = обтачка, подборт
DEEL = деталь
DOORKNIPLIJN = линия разреза/прореza
DRUKKER = кнопка
EERSTE = первый
FIGUURNAAD = вытачка
HALS = горловина
HALS VOOR = передний участок среза горловины
KNIP = надсечка
KNOOP = пуговица
KNOOPS GAT = прорезная петля
KLEPLIJN = линия клапана
KNIP PLOOI = положение складки у проймы
KNIP NAAD = сгиб складки у проймы
KNIP RITS LINKS = застежка-молния слева
LINKS = слева, левая деталь
LUS = петля
LUMMEL MODEL = хлястик
M.A. = MIDDENACHTER = ср. лин. спинки/зад. ср. лин. детали
M.A. R.V.DR. = middenachter recht van draad = ср. лин. спинки/зад. ср. лин. детали, напр. нити основы
M.V. = Middenvoor = ср. лин. переда/пер. ср. лин. детали
M.V. R.V.DR. = middenvoor recht van draad = ср. лин. переда/пер. ср. лин. детали, напр. нити основы
NESTEL = люверс
OPENING RECHTS = открытый участок/отверстие, правая деталь
OVERNEEMIJN = скопировать по этой линии

OVERNEEMIJN DUBBEL VOORPAND = переднее полотнище юбки скопировать по этой линии дважды
PERSLIJN = заутюжить по этой линии
PLOOI = складка
PLOOILIJN = линия складки
RIMPELEN = сосборить
RITS = застежка-молния
RITS LINKS = застежка-молния, слева/левая деталь
R.V.DR. = RECHT VAN DRAAD = направление нити основы
SPLIT = застежка/разрез/шлица
STIKLIJN = линия строчки/шва
STIKLIJN TUNNEL = застрочить кулиску по этой линии
STIKLIJN PLOOI = линия стачивания складки
STIKLIJN 1E STROOK = линия притачивания 1-й оборки
STIKLIJN 2E STROOK = линия притачивания 2-й оборки
STROOKLIJN = линия обтачки/оборки
STOFVOUW, ST.VOUW, ST.V. = сгиб ткани
SCHOUDEUR = плечо
TUNNEL = кулирка
VERLENGEN = удлинить
VOOR = передняя часть, к переду
VOUWLIJN = линия сгиба
Vouwlijn omslag = линия сгиба отворота
VOUWLIJN BELEG = линия сгиба обтачки/подборта
VOUWLIJN BELEG SPLIT = линия сгиба обтачки/подборта, застежка/разрез/шлица
VOERINGLIJN = линия (срез) подкладки
ZAKINGANG = вход в карман
ZIJNAAD = боковая линия/шов
ZAK = карман
ZAK STIKLIJN = настрочить подкладку кармана по этой линии
ZAK KLEPLIJN STROOKLIJN = местоположение кармана/клапана/листочка
ZAKLIJN = линия притачивания кармана
ZELFKANT = кромка ткани
ZELFKANT STOF ENKEL = кромка ткани, материал в один слой


◀ G10

9h



9b

Обратите внимание! Первые листы выкройки содержат оригинальное описание пошива на нидерландском языке. Эти листы печатать не обязательно!



B9

8b